

# Bedienungsanleitung ROSCOPE i2000 App Android & iOS




## Inhalt:


- Wie installiere ich ein Update auf die ROSCOPE? (Seite 3)
- Wie stelle ich eine Verbindung mit einem Android Gerät und der ROSCOPE i2000 her? (Seite 5)
- Wie stelle ich eine Verbindung mit einem iPad/iPhone und der ROSCOPE i2000 her? (Seite 9)
- Was muss beim Wechsel von Android auf iOS und umgekehrt beachtet werden? (Seite 12)

## Wie installiere ich ein Update auf die ROSCOPE?

- Laden Sie das Update auf der Homepage von ROTHENBERGER herunter:  
<http://www.rothenberger.com/de/service/technische-downloads/software>
- Nehmen Sie die SD-Karte aus der ROSCOPE i2000 und laden Sie das Update auf die SD-Karte:



- Ordner „DCMI“ öffnen



- Ordner „RO2KLOAD“ öffnen




- Update „RO2KUPDT.bin“ einfügen

## Wie installiere ich ein Update auf die ROSCOPE?

- Stecken Sie die SD-Karte nun wieder in die ROSCOPE
- Schalten Sie die ROSCOPE ein



-  zum Bestätigen drücken
- Update lädt, bitte warten  
Achtung: ROSCOPE nicht ausschalten!  
Abhängig von der Version kann ein blauer Statusbalken auftauchen
- Update ist fertig geladen, ROSCOPE neu starten

## Wie stelle ich eine Verbindung mit einem Android Gerät und der ROSCOPE i2000 her?

1

- Zuerst muss ein „Hotspot“ mit dem Android Gerät hergestellt werden
- Dazu gehen Sie unter Einstellungen auf „Weitere Einstellungen“

2

- Unterpunkt „Tethering und mobile Hotspots“ öffnen

3


- „Mobilen WLAN-Hotspot“ aktivieren
- „Mobiler WLAN-Hotspot“ auswählen

4

- Klicken sie auf Konfigurieren, um in die Hotspot Einstellungen zu gelangen


5

- hier wird der Name und das Passwort des Mobilen Netzwerks festgelegt
- Die ROSCOPE wird sich später mit diesem verbindet




## Wie stelle ich eine Verbindung mit einem Android Gerät und der ROSCOPE i2000 her?


### 1 Einstellungen auswählen




### 2 WLAN-Optionen auswählen



### 3 Hotspot-Netz auswählen




### 4 Falls geschützt! Passwort eingeben






## Wie stelle ich eine Verbindung mit einem Android Gerät und der ROSCOPE i2000 her?


### 5 ROSCOPE App starten



### 6 Livebild auswählen




### 7 IP-Adresse der ROSCOPE eingeben




	<b>Hotspot Roscope</b> <b>192.168.4.154</b>
	RO-GUEST
	RO-WIFI
	RO-Mobile
	Hotspot Roscope

## Wie stelle ich eine Verbindung mit einem Android Gerät und der ROSCOPE i2000 her?

### 8 Eingabe Bestätigen



### 9



### 10 Verbindung hergestellt






## Wie stelle ich eine Verbindung mit einem iPad/iPhone und der ROSCOPE i2000 her?

1

- Schalten Sie die ROSCOPE i2000 an
- Prüfen Sie im Menü der ROSCOPE i2000, ob das WLAN eingeschaltet ist




2

- Wählen Sie „ROTK...“




3

- Nehmen Sie folgende Einstellungen vor:



## Wie stelle ich eine Verbindung mit einem iPad/iPhone und der ROSCOPE i2000 her?

- Sobald die WLAN-Verbindung hergestellt ist, schließen Sie die ROSCOPE i2000 App
- Um die App zu schließen, drücken Sie zwei mal den Home Button und schieben die ROSCOPE i2000 App an das obere Ende des Bildschirms (siehe Bild)
- Nun sperren Sie das iPad/iPhone und starten die ROSCOPE i2000 erneut
- Entsperren Sie das iPad/iPhone und starten Sie die App wieder
- Das Live-Bild steht nun zur Verfügung



Bitte beachten Sie:

- Das Herstellen der WLAN-Verbindung ist nur bei der ersten Benutzung der App nötig.
- Das nächste Mal, wenn Sie die App benutzen wollen, machen Sie die folgenden 3 Schritte:
  - Schalten sie die ROSCOPE i2000 ein
  - Entsperren Sie das iPad/iPhone
  - Starten Sie die App
- Nach dem Präsentieren der App schließen Sie diese, wie auf der vorherigen Seite gezeigt

### **Wechsel von iOS auf Android:**

- Wählen Sie den Hotspot in den Wi-Fi-Einstellungen aus (siehe Seite 6 Schritt 3)
- Gehen sie aus den Wi-Fi-Einstellungen raus (siehe Seite 8 Schritt 9) und wechseln Sie in das Live-Bild

### **Wechsel von Android auf iOS :**

- Stellen sie die Wi-Fi-Einstellung auf AD-HOC um (siehe Seite 9 Schritt 1)
- Wechseln sie ins Live-Bild (siehe Seite 8 Schritt 9)
- Schalten Sie die ROSCOPE aus
- Schalten Sie die ROSCOPE ein
- Überprüfen Sie ob die Einstellungen noch gespeichert sind
- Öffnen sie die App

→Das Live-Bild steht Ihnen nun zur Verfügung!